



Fisa de documentare

In AutoCAD, textul se poate introduce prin doua modalitati :
 Cu ajutorul comenzii TEXT : textul va fi scris pe un singur rand, trecerea la randul urmator se face prin apasarea tastei enter.
 Cu ajutorul comenzii Mtext : multiline text scrierea se face pe mai multe randuri .





A. Comanda TEXT

Poate fi activata : din meniul Draw -Text – Single line text sau prin scrierea comenzii Text in fereastra de comenzi .

Cu ajutorul mouse-ului



Cu ajutorul tasturii

In fereastra de comenzi la indicatia *Command:* Tastați comanda “DTEXT” sau TEXT
Dialogul comenzii : Current text style: "Standard" Text height: 2.5
Justify/Style/<Start point>: se selectează pe spațiul de lucru punctul de unde dorim să începem scrierea textului 
Height: se selectează înălțimea dorită a textului 
Rotation angle: se selectează unghiul pe care îl face linia de bază a textului cu axa X 
 Pentru trecerea la randul urmator se apasa tasta enter . 

B. Comanda MTEXT

Scrierea se face pe mai multe randuri , scrierea se face cu posibilitate de formatare a textului . Scrierea se face intr-un dreptunghi selectat in spatial de lucru .

- Acest procedeu este realizat prin DOUA MODALITATI
 - Tastarea comenzii **MTEXT** in fereastra *Command*
 - Selectarea din meniul principal a optiunii: **DRAW – TEXT – MULTILINE TEXT...**
- In fereastra de comenzi se afiseaza imaginea urmatoare :

```

Command: mtext
Current text style: "Standard" Text height: 2.5
Specify first corner:
Specify opposite corner or [Height/Justify/Line spacing/Rotation/Style/Width]:
Command:


```

Se vor introduce:

- Coordonatele colțului stânga sus al dreptunghiului în care va fi introdus paragraful
- Coordonatele colțului dreapta jos al dreptunghiului în care va fi introdus paragraful (opțiunea implicită) sau se alege succesiv opțiunile cunoscute corespunzătoare formătărilor caracterelor (*Height, Justify, Line spacing, Rotation, etc.*)

Efectul comenzii este deschiderea ferestrei Multiline text

Text in AutoCAD



Editarea (modificarea) textului

Modificarea textului introdus într-un desen se poate realiza în (cu ajutorul comenzii **DDEDIT**)

Se introduce textul – **DDEDIT** la indicatia command

- Acțiunea se declanșează prin instrucțiunea **DDEDIT**
- După tastarea instrucțiunii și acționarea tastei **Enter** se vor executa următorii pași, ceruți de calculator :
- Selectarea textului ce se dorește a fi modificat
- Modificarea textului selectat în fereastra ce va fi afișată

Fisa de lucru

Cu ajutorul fisei de documentare efectuați următoarea fise de lucru

1. Care sunt modalitățile de introducere a textului în AutoCAD ?
- 2 Comanda text :
 - A. cum se activează comanda text , modalitățile de activare . pe câte rânduri se face scrierea ?
 - B. Ce comanda se scrie la indicația command?
- 3 Cum se face scrierea în cazul comenzii MTEXT ?
- 4 Care sunt cele două modalități de activare a comenzii Mtext ?
5. Cum se selectează chenarul de introducere a textului ?
- 6 Cum poate fi formatat (modificat) un text introdus ?